


Lizenz Proxy-Server

Der Lizenz Proxy-Server ermöglicht Ihnen eine komfortable Lizenzierung von Arbeitsplätzen, die zwar über einen Netzwerkzugang, nicht aber über eine Internetberechtigung verfügen. Dazu wird der Lizenz Proxy-Server auf einem zentralen Server mit Internetzugang installiert.

Die einzelnen Arbeitsplätze richten ihre Lizenzanforderungen nun nicht mehr an den Auer Web Server, sondern an den unternehmensinternen Lizenz Proxy-Server. Dieser stellt eine Internetverbindung zum Auer Web Server her und leitet alle eingehenden Anforderungen weiter.



Konfigurieren der Arbeitsplätze für die Verwendung eines Lizenz Proxy-Servers

1. Starten Sie den Lizenzmanager (siehe Lizenzmanager).
2. Öffnen Sie den Menüpunkt 'Extras / Optionen'.
3. Wählen Sie den Punkt 'AUER Lizenzserver (Standard)'.
4. Geben Sie die Adresse Ihres Servers in der Form 'http://Servername' ein, z.B. 'http://LizenzServer01'.

Hinweis für Silent-Installation bzw. automatische Lizenzierung

Das Setzen der Proxy-Server-Adresse kann auch per Kommandozeile mittels des Befehls „Standard-Lizenzserver verwenden“ erfolgen.

Verwenden sie dazu das Tool „AslCmdBuilder“ um die entsprechende Befehlszeile zu erhalten.

Setzen sie den Befehl „Standard-Lizenzserver verwenden“ mit der Adresse ihres Auer Lizenz Proxy-Server vor dem Befehl „Lizenz abholen“ ab um vor der eigentlichen Lizenzierung die Einstellung zu ändern.

Das Installationspaket des Auer Lizenz-Proxy-Server kann unter folgendem Link heruntergeladen werden:

ftp://ftp2.bausoftware.at/Version%20NG/Auer%20Lizenzsystem/Auer%20Proxy/Auer_Softlock_Proxy.exe

Das Tool „AslCmdBuilder“ kann unter folgendem Link heruntergeladen werden:

<ftp://ftp2.bausoftware.at/Version%20NG/Software-Verteilung/AslCmdBuilder/AslCmdBuilder.exe>